

위해상품/의약품 판매차단시스템 설치매뉴얼

위해상품/의약품 판매차단시스템

설치 매뉴얼

Version	V1.07
개정일자	2018.04.26
작성자	김대진

## 1. 정 의

위해상품/의약품 판매차단시스템 중소유통모듈 설치를 위해 필요한 제반 환경을 제시하고 설치 방법을 기술

## 2. 설치절차

사전준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계약진행</li> <li>• 매장 조건확인 (24시간운영, 등)</li> <li>• POS 연동 작업 지원 (필요시)</li> <li>• POS 모듈 업그레이드 (필요시)</li> </ul>
↓	
설 치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매장설치 환경조사</li> <li>• 방문설치 또는 원격설치</li> <li>• 매장정보 등록</li> </ul>
↓	
운영 및 교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설치 후 테스트</li> <li>• 매장점주 및 사용자 교육</li> <li>• 관련 서류 작업</li> <li>• 매장 정보 데이터 확인</li> <li>• 사용자 매뉴얼 배포</li> </ul>

## 3. 설치환경

가. 설치대상 매장의 기본 조건

- 1) 바코드 스캐너를 이용한 POS 시스템을 사용
- 2) POS 시스템이 인터넷에 연결

나. POS 시스템의 설치 조건


- 1) 운영체제 : Windows 계열 (Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8)
- 2) 메모리 : 100MB
- 3) 하드디스크 : 100MB
- 4) 필요 S/W : .net Framework 3.5이상

다. 제공 S/W

- 1) 위해상품/의약품 판매차단시스템 중소유통모듈 소프트웨어 패키지

## 4. 설치방법


가. 위해상품/의약품 판매차단시스템 중소유통모듈 소프트웨어 설치

 UPSSv1.07\_x64\_IncDotNet.exe 실행


※위해상품/의약품 판매차단시스템 중소유통모듈(UPSS: Unsafe Product Screening System)

### - 설치순서(화면)


#### 1. UPSS 설치 시작




#### 2. 압축 해제



#### 3. 설치 마법사 시작



#### 4. 설치 폴더 선택



### 5. 설치 진행




### 6. 설치완료



## -실행방법

### 1. UPSS 런처 자동 실행



1. 처음 가입 시 신규가입 버튼을 클릭하여 가입
  2. 기존 가입 시 갱신 방법
- > 매장아이디(ID) 입력 칸에 아이디(ML\*\*\*\*\* ) 입력 후 인증 버튼 클릭

## 2. 신규가입 매장등록

### ● 매장형태 입력 시 주의사항

1. 아이디: 자동발급으로 입력 불가능
2. 사업자번호 : 예시처럼 숫자만 입력
3. 코드: POS 넘버 입력 (사용POS가 1대인 경우 01, 2번 포스부터 02, 03 차례대로 입력)
4. 명칭: 매장명
5. 대표자: 매장 점주명
6. 전화번호: 숫자와 - 혼용 (예: 02-123-1234)
7. 주소: 주소일반만 입력

### ● 담당자 정보

1. POS회사 담당자(설치자) 입력


### ● POS 정보

1. 실제 관리하는 POS사 입력 (소프트웨어 회사 입력 불가)

### ● 매장관리정보

1. 매장관리기관 : 대한상공회의소
2. S/W 버전정보: 1.07


### 3. 데몬 확인




### 4. 정보수신



### 5. 수신 확인



### 6. 정보조회



#### ● 매장설정

1. 매장정보(아이디)조회 및 수정

#### ● 요청실행


1. 클릭 시 위해 정보 리스트 수신
2. 기본 3시간 마다 1번씩 자료 수신

#### ● 현황

1. 수신된 위해 정보 리스트 확인 창

#### ● 종료

### 7. 정보리스트 확인 창(현황)



고시일자	검사기관명	보고유형코드	보고유형명	제품명	바코드	제조일자/제조번호	유통기한
> 2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-25	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동닭고기			
2018-04-24	식약처 식품	3	정부수거 부적합	닭고기			
2018-04-24	식약처 식품	3	정부수거 부적합	진짜 맛을 담은 감자탕	8801043039802		2019-03-01
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2016-04-26	
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2016-05-18	
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2016-07-20	
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2017-02-28	
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2017-03-29	
2018-04-23	식품의약품안전...	3	회수명령	닥터트림알과이브스맛화이트닝크림	8809129082889	2017-11-13	
2018-04-20	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동 닭다리			
2018-04-20	식약처 식품	3	정부수거 부적합	냉동 닭다리			
2018-04-20	식약처 식품	3	정부수거 부적합	닭고기			

### 7. 정보리스트 확인 창(계속)

● **위해정보조회**

1. 우측 상단 기간으로 정보 조회

● **테스트**

1. 바코드가 있는 상품정보 메모 (바코드, 제품명)
2. POS에 메모한 상품정보 등록
3. 해당 바코드입력 후 위해상품 창 확인

위해상품 테스트 바코드를 스캔하여 위해상품 알림창이 팝업되면 정상 설치 완료

### 정상작동 팝업 사진



● **판매**

팝업창의 제조일자 및 유통기한을 확인 후 제품과 비교하여 일자가 다른 경우 "판매" 클릭

● **판매취소**

제조일자 및 유통기한을 모를 경우, 이 제품을 빼고 계산을 진행 할 경우 "판매취소" 클릭

● **조치완료**

제조일자 및 유통기한이 같은 제품이면 해당 상품의 재고수량을 파악하여 회수 및 반품처리 한 후 "조치완료" 클릭

## 5. 운영 및 교육

### 가. 사용자 교육

- 1) 위해상품/의약품 판매차단시스템 사용자 매뉴얼 전달
- 2) 교육내용[사용자 매뉴얼 내용]
  - 위해상품/의약품 판매차단시스템 소개
  - 정상작동 확인 및 위해 정보 수신 방법
  - 위해상품/의약품 조치방법
  - 시스템 오류 대처 방법
  - 기타 자주 받는 질문

### 나. 관련 서류 작업

- 1) 설치확인서
  - 설치확인서 작성
  - 스캔 후 지성아이티 담당자에게 메일로 첨부 발송
- 2) 사진
  - 매장 전경 사진 및 팝업사진
  - 지성아이티 담당자에게 메일로 첨부 발송
- 3) 담당자 정보
  - TEL) 02-3453-5889, 070-5032-7012
  - E-mail : drug@jisungit.com